

ArcGIS for Desktop 中的数据库连接

用户可以从 ArcGIS 连接到数据库以查看、查询和分析其中包含的数据。您访问的某些数据库可包含地理数据库表、函数和过程，但这不是必须的；您能够从 ArcGIS for Desktop 连接到支持的数据库并查看数据。

对于除 SQLite 之外所有支持的数据库，可通过在 ArcGIS for Desktop 的“目录”树的“数据库连接”结点下添加数据库连接来连接到数据库。进行此操作时，会在客户端计算机上创建一个文件，其中包含您所提供的数据库连接信息。文件的默认位置是

\\<computer_name>\Users\<user_name>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop<release#>\ArcCatalog，但您可以将连接移动到另一位置。只需确保需要建立连接的用户和应用程序有权读取放置连接文件的目录。

如果需要将此连接文件中的数据用作服务（如地理处理和地理编码服务）源，则可能需要将连接文件置于网络上的某个共享位置。有关共享连接文件的详细信息，请参阅准备要作为服务发布的资源。

 提示：

如果连接文件是在 10.1 之前的版本中创建的，则这些文件依然可用。但如果需要使用 ArcSDE 服务创建到地理数据库的新连接，请使用创建 ArcSDE 连接文件地理处理工具。

当您连接到数据库时，请选择将要连接的数据库类型，然后提供相关信息以帮助 ArcGIS 定位数据库，以及提供身份验证信息以登录到数据库。

数据库平台和属性

从数据库平台下拉列表中选择值表示要连接的数据库的类型。因此，对话框中的可用字段和您提供的用于建立连接的信息取决于您选择的数据库平台类型。

以下几部分介绍在什么情况下选择各个数据库平台以及建立连接需要额外提供哪些信息：

DB2



从数据库平台下拉列表中选择 DB2，以连接到 Linux、UNIX 或 Windows 服务器上的 IBM DB2 数据库，或直接连接到 Linux、UNIX 或 Windows 服务器上的 DB2 数据库中的地理数据库。

连接到 DB2 时，必须在数据源文本框中提供已编目的 DB2 数据库名称。或者，如果数据库未编入目录，则可改用以下语法进行连接：

```
HostName=<主机>;Port=<端口号>;Database=<数据库名称>;
```

指定适合站点的信息。例如，如果 DB2 数据库位于服务器 cube 上，通过 DBMS 端口 50000 进行通信，并且数据库名称是 spdata，则连接字符串如下所示：

```
HostName=cube;Port=50000;Database=spdata;
```

此类连接字符串称为非 DSN 连接。

 注：

启用地理数据库功能或升级地理数据库时无法使用非 DSN 连接。

DB2 for z/OS



数据库连接

数据库平台: DB2 for z/OS

数据源: dbzspatial

身份验证类型: 数据库身份验证

用户名: mapper

密码: ●●●●●●●●

保存用户名和密码

[关于数据库连接](#)


确定 取消

从数据库平台下拉列表中选择 DB2 for z/OS，以连接到 z 操作系统 (z/OS) 上的 DB2 数据库子系统，或连接到 z/OS 上的 DB2 数据库子系统上的地理数据库。

连接到 z/OS 数据库子系统上的 DB2 时，必须在数据源文本框中提供已编目的 DB2 数据库子系统名称。

如果数据库子系统未编入目录，则可以使用连接字符串进行连接，如上一部分有关 DB2 的说明。

Informix



数据库连接

数据库平台: Informix

数据源: ids12db

身份验证类型: 数据库身份验证

用户名: prof

密码: ●●●●●●●●

保存用户名和密码

[关于数据库连接](#)

确定 取消

从数据库平台下拉列表中选择 Informix，以连接到 IBM Informix 数据库，或直接连接到 Informix 数据库中的地理数据库。

连接到 Informix 时，必须在数据源文本框中提供 Informix 数据库的开放式数据库连通性 (ODBC) 数据源名称。

如果您没有配置 ODBC 数据源名称，则可改用以下语法进行连接：

HostName=<安装 Informix 的服务器>; ServerName=<Informix 服务器>; ServiceName=<服务文件中定义的服务名称>; Database=<Informix 数据库名称>

指定适合站点的信息。例如，如果 Informix 实例位于服务器 hirise 上，实例名称是 superids，它通过端口 54321 进行通信，并且数据库名称是 gisdata，则连接字符串如下所示：


HostName=hirise;ServerName=superids;ServiceName=54321;Database=gisdata

此类连接字符串称为非 DSN 连接。

 注：

即使在使用非 DSN 连接时不必配置 ODBC 数据源名称，仍旧必须通过 SetNet32 注册 Informix 服务器。还要注意，无法使用非 DSN 连接来启用 Informix 数据库中的地理数据库功能或升级地理数据库。

Netezza



数据库连接

数据库平台: Netezza

数据源: ServerName=inza;Port=5480;Database=db43

身份验证类型: 数据库身份验证

用户名: analyst1

密码: ●●●●●●

保存用户名和密码

[关于数据库连接](#) 确定 取消

从数据库平台下拉列表选择 Netezza，以连接到 Netezza 数据仓库设备中的数据库。

连接到 Netezza 数据库时，必须在数据源文本框中提供 Netezza 数据库的 ODBC 数据源名称。

如果您没有配置 ODBC 数据源名称，则可改用以下语法进行连接：

```
ServerName=<主机>;Port=<端口号>;Database=<数据库名称>
```

指定适合站点的信息。例如，如果 Netezza 数据仓库设备位于服务器 ndwa 上，通过端口 5480 进行通信，并且数据库名称是 spatial，则连接字符串如下所示：

```
ServerName=ndwa;Port=5480;Database=spatial
```

Oracle



数据库连接

数据库平台: Oracle

实例: orad/dbdata

身份验证类型: 数据库身份验证

用户名: dbuser

密码:

保存用户名和密码

[关于数据库连接](#) 确定 取消

从数据库平台下拉列表中选择 Oracle，以连接到 Oracle 数据库，或直接连接到 Oracle 数据库中的地理数据库。

连接到 Oracle 时，在实例文本框中键入 Oracle TNS 名称，或提供以下一种 Oracle Easy Connect 字符串：

- Oracle 服务器名称/Oracle 服务名称或 ID

例如，如果 Oracle 安装在 myserver 上，Oracle 服务名称是 myosvc，则输入以下信息：

```
myserver/myosvc
```

- Oracle 服务器名称:Oracle 端口号/Oracle 服务名称或 ID

在本例中, Oracle 安装在 myserver 上, 监听端口为 60000, Oracle 服务名称为 myoservice。

myserver:60000/myoservice

- Oracle 服务器的 URL

上一示例中同一个实例的 URL 为:

//myserver:60000/myoservice

- Oracle 服务器名称(如果服务器上的 Oracle 监听器配置为指向默认实例, 则可以使用此信息项。)
- Oracle 服务器的 IP 地址/Oracle 服务名称或 ID

例如, 如果服务器地址是 10:10:10:10, Oracle 服务名称是 orasvc, 则输入 10:10:10:10/orasvc。

对于 IPV6 地址, 用括号将地址括起来。例如: [4000:vu5:0:0:f666:h191:77f5:i2rs]/orasvc

- Oracle 服务器的 IP 地址:Oracle 端口号/Oracle 服务名称或 ID

本例中, IP 地址是 10:20:30:40, 端口是 59999, Oracle 服务是 myomy1:


10:20:30:40:59999/myomy1。

对于相同端口和服务的 IPV6 地址, 则输入信息如下所示:

[6543:eo4:0:1:f587:1249:12f9:w3ud]:59999/myomy110:20:30:40:59999/myomy1

请确保 Oracle 实例已组态为允许使用 Easy Connect。如果已安装完整的 Oracle 客户端, 但想使用 Easy Connect 语法进行连接, 请确保客户端上的 sqlnet.ora 文件已组态为允许使用 Easy Connect, 且 Oracle 服务器已组态为允许 Easy Connect 语法。还需要注意的是, 如果 Oracle 实例并非监听默认的 Oracle 端口号, 则必须使用包括端口号的连接语法。

PostgreSQL



从数据库平台下拉列表中选择 PostgreSQL，以连接到 PostgreSQL 数据库，或直接连接到 PostgreSQL 数据库中的地理数据库。


连接到 PostgreSQL 时，必须指定实例和数据库。

实例是安装 PostgreSQL 的服务器的名称或 IP 地址。例如，如果 PostgreSQL 数据库集群位于服务器 ficus，请在实例文本框中输入 ficus。如果指定 IPV6 地址，则要用括号将地址括起来。例如，如果服务器的 IPV6 地址是 1111:aa1:0:1:f111:a222:33f3:b4bb，请在实例文本框中输入 [1111:aa1:0:1:f111:a222:33f3:b4bb]。

如果 PostgreSQL 数据库集群监听的不是默认端口（5432），请将端口号包括在实例内。例如，如果 PostgreSQL 安装在服务器 mamabear 上，且监听端口 49200，请在实例文本框中输入 mamabear,49200。

数据库是想要连接到的 PostgreSQL 数据库集群中特定数据库的名称。用户可以在数据库文本框中输入数据库名称，也可以从下拉列表中选择数据库。数据库名称最多包含 31 个字符。

SQL Server



数据库连接

数据库平台: SQL Server

实例: server1\ss08r2

身份验证类型: 数据库身份验证

用户名: tech

密码:

保存用户名和密码

数据库: spatialdata

[关于数据库连接](#) 确定 取消

从数据库平台下拉列表中选择 SQL Server，以连接到 Microsoft SQL Server 或 Windows Azure SQL Database 中的数据库，或直接连接到 SQL Server 数据库中的地理数据库。

连接到 SQL Server 或 SQL Database 时，必须指定实例和数据库。

实例是 SQL Server 或 SQL Database 实例的名称。例如，如果 SQL Database 实例名称为 cloudy4u.database.windows.net，请在实例文本框中输入 cloudy4u.database.windows.net。如果使用 SQL Server 命名的 terra\gis 实例，在实例文本框中输入 terra\gis。


如果使用默认的 SQL Server 实例，则可在实例文本框中指定实例名称或服务器的 IP 地址。如果指定 IPV6 地址，则要用括号将地址括起来。例如，如果服务器的 IPV6 地址是 2000:ab1:0:2:f333:c432:55f6:d7zz，请在实例文本框输入 [2000:ab1:0:2:f333:c432:55f6:d7zz]。

如果数据库监听的不是默认端口 (1433)，请将端口号包括在实例内。例如，如果 SQL Server 实例为 basset\spatial，且监听端口 61000，请在实例文本框中输入 basset\spatial,61000。

数据库是想要连接到的 SQL Server 或 SQL Database 实例中特定数据库的名称。用户可以在数据库文本框中输入数据库名称，也可以从下拉列表中选择数据库。数据库名称最多包含 31 个字符。

连接到 SQL Server 实例时，数据库名称为可选项，但只有在您想要连接到的数据库已指定为 SQL Server 实例中的默认数据库时才不提供数据库名称。连接到 SQL Database 时，数据库名称为必填项。

Teradata



数据库平台: Teradata

数据源: tdodbc

身份验证类型: 数据库身份验证

用户名: analyst3

密码: ●●●●●●●●

保存用户名和密码

[关于数据库连接](#) 确定 取消

从数据库平台下拉列表中选择 Teradata 来连接到 Teradata 数据库。

连接到 Teradata 时，请在数据源文本框中提供 ODBC 数据源名称。如果尚未配置 ODBC 数据源名称，则可以 `dbcName=<IP 地址>` 的格式来提供 Teradata 服务器的 IP 地址。例如，如果服务器的 IPv4 地址为 200.30.200.10，则键入 `dbcName=200.30.200.10`。如果服务器具有 IPv6 地址，则要用括号将地址括起来。例如，如果服务器的 IPv6 地址为 3020:12z3:y4xw:5099:0:v678:u111:ts22，则键入 `dbcName=[3020:12z3:y4xw:5099:0:v678:u111:ts22]`。

您还必须使用数据库身份验证并提供有效的用户名和密码。不支持操作系统身份验证。

身份验证类型

有两个登录选项可用于创建与数据库或企业级地理数据库的连接：数据库身份验证和操作系统身份验证。

数据库身份验证

如果选择数据库身份验证，则必须分别在用户名和密码文本框中提供有效的数据库用户名和密码。用户名最长为 30 个字符。

 注：

在 ArcGIS 外部，您可以在 SQL Server 中创建包含特殊字符的用户名。使用时，必须将这些用户名用分隔符分隔开来。当用户名传递到 SQL Server 时，ArcGIS 会自动为其添加分隔符；您无需在用户名中添加分隔符。例如，如果您的用户名是 `map.user`，则在用户名文本框中键入 `map.user`，而并非 `"map.user"`。有关常规标识符和分隔标识符的详细信息，请参阅 SQL Server 文档。

如果不希望将登录信息保存为连接的一部分，请取消选中保存用户名和密码；这样做可帮助保持数据库的安全性。但是，如果执行此操作，则系统会在每次连接时提示您提供用户名和密码。另请注意，对于为 ArcGIS 服务提供数据库或地理数据库访问的连接文件，或想要通过此连接文件使用目录搜索来定位访问的数据，都必须选中保存用户名和密码。

操作系统身份验证

如果选择操作系统身份验证，则不需要输入用户名和密码，系统会通过用于登录到操作系统的用户名和密码建立连接。如果操作系统使用的登录信息不能用作数据库的登录信息，连接将失败。某些数据库管理系统不支持操作系统身份验证。

注：

在 SQL Server 中使用操作系统身份验证时，操作系统登录会映射到数据库用户。在 Oracle 中使用操作系统身份验证时，操作系统登录使用 `os_authent_prefix` 字符串（默认情况下为 `OPS$`）作为前缀，并存储在 `USERNAME` 表中。连接到地理数据库时，用户名允许的最大字符数为 30。在这些特殊情况下，ArcGIS 会将单引号放置在用户名两侧以将其传递到数据库。引号计入 30 个字符内。